



Updateinformationen  
Kunden

Fortschritt kennt  
keinen Stillstand.

# Update Informationen Nov. 2023

---

## Inhaltsverzeichnis

---

Vorbereitungen .....	2
Variokassa Version 11.11.15 .....	3
Bon-Bearbeitung in der Variokassa .....	3
€ und % Artikel Rabatte .....	6
Feuro – Licht ins Dunkel Spende .....	9
Version 1 – Runden auf den nächsten Euro Wert .....	9
Version 2 – Eingabe eines Spendenwertes .....	11
Werbemonitor V 4.0.0.13.....	12
Maximaler Anzeige Wert.....	12
Dauer der Anzeige nach einer Zahlung .....	12
Dauer der Anzeige des QR-Codes.....	12
Elektronischer - Bon .....	13
CWLTouch – V 1.0.151.2590 .....	13
Copyright .....	14

## Vorbereitungen

Sehr geehrte Kundin,  
Sehr geehrter Kunde,

in diesem Informationsschreiben wird Ihnen Schritt für Schritt erklärt, welche Änderungen mit diesem Update in Ihrem System eingespielt werden und wie diese zu nutzen sind.

Name und Position des Programmes sowie zugehörige Ordner können je nach Konfiguration Ihres persönlichen Tasten- und Desktoplayouts von der hier zur Verfügung gestellten Anleitung abweichen.

Bitte achten Sie darauf, dass alle Programme auf dem neusten Stand sind. Wie sie Ihre Programme aktualisieren, können Sie der Anleitung „Update der Bürosoftware“ entnehmen. Diese leitet sie Schritt für Schritt durch das Update.


Diese Updates werden allen CWL-Kunden, mit gültigen Wartungsvertrag zu Verfügung gestellt.

**Bei Fragen oder Problemen kontaktieren Sie bitte den CWL-Support**

## Variokassa Version 11.11.15

### Bon-Bearbeitung in der Variokassa

Um die Bon-Bearbeitung nutzen zu können, klicken Sie auf die  Taste damit Sie in den Bearbeitungsmodus wechseln.



VARIO-KASSA ONLINE V: 1467Mb / H: 367Mb 11.05.2023

LOTTOBUCHUNG EIN

STK	BON1	PREIS
1,00	ZIGARETTEN	10,00
1,00	THEATERKARTEN	5,00
1,00	BÜROBEDARF	15,00
1,00	ZEITUNG 10%	3,00
1,00	RAUCHZUBEHÖR	5,00

HAUPT HAUPT 2 DIV GELD EVITA Zahlung BANKOMAT


ZIGARETTEN RAUCHZUBEHÖR ZIGARREN  
 THEATERKARTEN HANDYKARTEN SÜSSIGKEITEN  
 BÜROBEDARF RUBBELLOS BRIEFMARKEN  
 ZEITUNG 10% GETRÄNKE FAHRS. / PARKS.  
 ZEITUNG 0% LOTTO LOTTO AUSZ.  
 DIVERSE 20%

7 8 9 LÖSCHEN Zwischen Summe  
 4 5 6 X l/Kg/m Retour BANKOMAT  
 PLU 1 2 3 X Abbruch  
 Man. Ku. Bon 0  00 STORNO BAR

EURO 38,00

ENDE LADE RG RABATT ART RABATT AUS GABE# #ADDON Artikel KASSIER Journal Kunden Info KUNDE # Bon1 Bon2 Bon3 Nach Bon

Hier können Sie auf der linken Seite eine Zeile auswählen und dann mit der Taste Nachstorno diese stornieren oder das ausgewählte Produkt, an einen anderen Bon senden.



VARIO-KASSA ONLINE V: 1467Mb / H: 367Mb 11.05.2023

LOTTOBUCHUNG EIN

STK	BON1	PREIS
1,00	ZIGARETTEN	10,00
1,00	THEATERKARTEN	5,00
1,00	BÜROBEDARF	15,00
1,00	ZEITUNG 10%	3,00
1,00	RAUCHZUBEHÖR	5,00

HAUPT HAUPT 2 DIV GELD EVITA Zahlung BANKOMAT


ZIGARETTEN RAUCHZUBEHÖR ZIGARREN  
 THEATERKARTEN HANDYKARTEN SÜSSIGKEITEN  
 BÜROBEDARF RUBBELLOS BRIEFMARKEN  
 ZEITUNG 10% GETRÄNKE FAHRS. / PARKS.  
 ZEITUNG 0% LOTTO LOTTO AUSZ.  
 DIVERSE 20%

5 U U  
 NACH STORNO AN BON1 AN BON2 AN BON3

EURO 38,00

ENDE LADE RG RABATT ART RABATT AUS GABE# #ADDON Artikel KASSIER Journal Kunden Info KUNDE # Bon1 Bon2 Bon3 Nach Bon

Nach dem Ausführen der Aktion, wechselt die Variokassa automatisch zurück in den Bonierungs-Modus.



VARIO-KASSA ONLINE V: 1467Mb / H: 367Mb 11.05.2023

**-1 THEATERKARTEN -5,00** LOTTOBUCHUNG EIN

STK	BON1	PREIS
1,00	ZIGARETTEN	10,00
1,00	<b>THEATERKARTEN</b>	<b>5,00</b>
1,00	BÜROBEDARF	15,00
1,00	ZEITUNG 10%	3,00
1,00	RAUCHZUBEHÖR	5,00

HAUPT HAUPT 2 DIV GELD EVITA Zahlung BANKOMAT


ZIGARETTEN RAUCHZUBEHÖR ZIGARREN  
 THEATERKARTEN HANDYKARTEN SÜSSIGKEITEN  
 BÜROBEDARF RUBBELLOS BRIEFMARKEN  
 ZEITUNG 10% GETRÄNKE FAHRS. / PARKS.  
 ZEITUNG 0%  
 DIVERSE 20% LOTTO LOTTO AUSZ.

7 8 9 LÖSCHEN Zwischen Summe  
 4 5 6 X lt/Kg/m Retour BANKOMAT  
 PLU 1 2 3 X Abbruch  
 Man. Ku. Bon 0 00 STORNO

Bon A4 BON EIN BL CWL KASSENSYSYEM EURO 33,00  
 SIGNATUR Einheit V11.11.11 2023042477.5/7.5/1/P.1.010  
 E131 CWL BK 1.02

ENDE LADE RG RABATT ART RABATT AUS GABE# #ADDON Artikel KASSIER Journal Kunden Info KUNDE # Bon1 Bon2 Bon3 Nach Bon

Wenn Sie mehrere Produkte Stornieren oder Übertragen wollen, können Sie den Haken „zurück zum Tastenfeld“ entfernen. Achten Sie darauf, dass keine Ware gescannt über über die Lotto-Schnittstelle übertragen wird da diese Information im Bearbeitungsmodus nicht verarbeitet werden kann!



VARIO-KASSA ONLINE V: 1467Mb / H: 367Mb 11.05.2023

**1,00 RAUCHZUBEHÖR 5,00** LOTTOBUCHUNG EIN

STK	BON1	PREIS
1,00	ZIGARETTEN	10,00
1,00	THEATERKARTEN	5,00
1,00	BÜROBEDARF	15,00
1,00	ZEITUNG 10%	3,00
1,00	<b>RAUCHZUBEHÖR</b>	<b>5,00</b>

HAUPT HAUPT 2 DIV GELD EVITA Zahlung BANKOMAT

ZIGARETTEN RAUCHZUBEHÖR ZIGARREN  
 THEATERKARTEN HANDYKARTEN SÜSSIGKEITEN  
 BÜROBEDARF RUBBELLOS BRIEFMARKEN  
 ZEITUNG 10% GETRÄNKE FAHRS. / PARKS.  
 ZEITUNG 0%  
 DIVERSE 20% LOTTO LOTTO AUSZ.


5 0 0  
 NACH STORNO ≤ AN BON1, AN BON2, AN BON3

Bon A4 BON EIN BL CWL KASSENSYSYEM EURO 38,00  
 SIGNATUR Einheit V11.11.11 2023042477.5/7.5/1/P.1.010  
 E131 CWL BK 1.02

ENDE LADE RG RABATT ART RABATT AUS GABE# #ADDON Artikel KASSIER Journal Kunden Info KUNDE # Bon1 Bon2 Bon3 Nach Bon

zurück zum Tastenfeld

Sie können jetzt mehrere Zeilen, nacheinander stornieren oder an andere Bons übertragen.



VARIO-KASSA ONLINE V: 1467Mb / H: 367Mb 11.05.2023

**-1 ZEITUNG 10%** **-3,00** LOTTOBUCHUNG EIN

STK	BON1	PREIS
1,00	ZIGARETTEN	10,00
1,00	THEATERKARTEN	5,00
1,00	BÜROBEDARF	15,00
1,00	ZEITUNG 10%	3,00
1,00	RAUCHZUBEHÖR	5,00

HAUPT HAUPT 2 DIV GELD EVITA Zahlung BANKOMAT

ZIGARETTEN RAUCHZUBEHÖR ZIGARREN  
 THEATERKARTEN HANDYKARTEN SÜSSIGKEITEN  
 BÜROBEDARF RUBBELLOS BRIEFMARKEN  
 ZEITUNG 10% GETRÄNKE FAHRS. / PARKS.  
 ZEITUNG 0%  
 DIVERSE 20% LOTTO LOTTO AUSZ.


5 0 0  
 NACH STORNO AN BON1 AN BON2 AN BON3

Bon A4 BON EIN BL CWL KASSENSYSTEME EURO 30,00

SIGNATUR Einheit V11.11.11 20230424/7.5/7.5/1 P.1.010 C131 CWL BK 1.02

ENDE LADE RG RABATT ART RABATT AUS GABE# #ADDON Artikel KASSIER Journal Kunden Info KUNDE # Bon1 Bon2 Bon3 Nach Bon

Sie bleiben nach dem Deaktivieren der zurück zum Tastenfeld Option in dieser Ansicht, bis sie wieder mit der  Taste zurück wechseln. Der Bearbeitungsmodus wird dann automatisch wieder deaktiviert.



VARIO-KASSA ONLINE V: 1467Mb / H: 367Mb 11.05.2023

**-1 ZEITUNG 10%** **-3,00** LOTTOBUCHUNG EIN

STK	BON1	PREIS
1,00	ZIGARETTEN	10,00
1,00	THEATERKARTEN	5,00
1,00	BÜROBEDARF	15,00
1,00	ZEITUNG 10%	3,00
1,00	RAUCHZUBEHÖR	5,00

HAUPT HAUPT 2 DIV GELD EVITA Zahlung BANKOMAT

ZIGARETTEN RAUCHZUBEHÖR ZIGARREN  
 THEATERKARTEN HANDYKARTEN SÜSSIGKEITEN  
 BÜROBEDARF RUBBELLOS BRIEFMARKEN  
 ZEITUNG 10% GETRÄNKE FAHRS. / PARKS.  
 ZEITUNG 0%  
 DIVERSE 20% LOTTO LOTTO AUSZ.

7 8 9 LÖSCHEN Zwischen Summe  
 4 5 6 X l/Kg/m Retour BANKOMAT  
 Man. Ku. Bon 0 00 X Abbruch BAR  
 STORNO

Bon A4 BON EIN BL CWL KASSENSYSTEME EURO 30,00


SIGNATUR Einheit V11.11.11 20230424/7.5/7.5/1 P.1.010 C131 CWL BK 1.02

ENDE LADE RG RABATT ART RABATT AUS GABE# #ADDON Artikel KASSIER Journal Kunden Info KUNDE # Bon1 Bon2 Bon3 Nach Bon


### € und % Artikel Rabatte

Der Artikel Rabatt kann nun auf einen Wert Rabatt, Prozent Rabatt oder auf eine Abfrage eingestellt werden.

Um die Standardeinstellung von % auf einen andere gewünschte Rabattfunktion um zu stellen, klicken Sie in der Variokassa auf die Taste Artikel



Klicken Sie dann auf die Taste Setup und melden Sie sich mit dem Code 111 an




Ändern Sie nun das % Zeichen auf das Zeichen für die Gewünschte Funktion


% = Fix Prozent Rabatt

€ = Fix Euro Rabatt

+ = Abfrage welcher Rabatt verwendet werden soll



Wenn Sie das Zeichen auf ein „+“ geändert haben und die Variokassa neu gestartet haben, wird bei der nächsten Artikelrabatt Eingabe abgefragt, ob Sie einen % Rabatt oder € Preisnachlass verbuchen möchten.



VARIO-KASSA ONLINE V: 1487Mb / H: 367Mb 06.11.2023

**2,50 € Preisnachlass** LOTTOBUCHUNG EIN

STK	BON1	PREIS
1,00	BÜROBEDARF	25,00
1,00	Preisnachlass	-2,50

HAUPT HAUPT 2 DIV GELD EVITA Zahlung BANKOMAT

ZIGARETTEN	RAUCHZUBEHÖR	ZIGARREN
THEATERKARTEN	HANDYKARTEN	SÜSSIGKEITEN
BÜROBEDARF	RUBBELLOS	BRIEFMARKEN
ZEITUNG 10%	GETRÄNKE	FAHRS. / PARKS.
ZEITUNG 0%	<b>LOTTO</b>	
DIVERSE 20%		

7 8 9 LÖSCHEN Zwischen Summe

4 5 6 X lt/Kg/m Retour BANKOMAT

PLU 1 2 3 X Abbruch

Man. Ku. Bon 0 ← 00 STORNO **BAR**

EURO **22,50**

Bon  A4  BQN EIN  BL KASSENSYSTEME

SIGNATUR Einheit V11.11.15 202310307,57,50/P 1.010  
 C131 CWL\_BK\_ZVT 1.01

ENDE LADE RG RABATT ART RABATT AUS GABE# #ADDON Artikel KASSIER Journal Kunden Info KUNDE # Bon1 Bon2 Bon3 Nach Bon

VARIO-KASSA ONLINE V: 1487Mb / H: 367Mb 06.11.2023

**10 % RABATT** LOTTOBUCHUNG EIN

STK	BON1	PREIS
1,00	BÜROBEDARF	25,00
1,00	10 % RABATT	-2,50

HAUPT HAUPT 2 DIV GELD EVITA Zahlung BANKOMAT

ZIGARETTEN	RAUCHZUBEHÖR	ZIGARREN
THEATERKARTEN	HANDYKARTEN	SÜSSIGKEITEN
BÜROBEDARF	RUBBELLOS	BRIEFMARKEN
ZEITUNG 10%	GETRÄNKE	FAHRS. / PARKS.
ZEITUNG 0%	<b>LOTTO</b>	
DIVERSE 20%		

7 8 9 LÖSCHEN Zwischen Summe

4 5 6 X lt/Kg/m Retour BANKOMAT

PLU 1 2 3 X Abbruch

Man. Ku. Bon 0 ← 00 STORNO **BAR**

EURO **22,50**

Bon  A4  BQN EIN  BL KASSENSYSTEME


SIGNATUR Einheit V11.11.15 202310307,57,50/P 1.010  
 C131 CWL\_BK\_ZVT 1.01

ENDE LADE RG RABATT ART RABATT AUS GABE# #ADDON Artikel KASSIER Journal Kunden Info KUNDE # Bon1 Bon2 Bon3 Nach Bon

## Feuro – Licht ins Dunkel Spende

Mit dem Update V 11.11.15 wird auch das CWLTouche Update 1.0.151.2570 für die Feuro Licht ins Dunkel Spendenaktion eingespielt.

Nach dem Update erhält jeder Kunde – unabhängig davon ob die manuellen Zahlungen bereits aktiv sind – den Reiter Zahlung mit der Taste „Licht ins Dunkel“ freigeschaltet.



Die „Licht ins Dunkel“ Taste hat 2 Funktionen

- 1.) Runden auf die nächsten € 1, € 5 oder € 10 Euro Stellen
- 2.) Aufbuchen der eingegebenen Summe für die Spende

### Version 1 – Runden auf den nächsten Euro Wert

Wenn Sie die Ware des Kunden verbucht haben und der Kunde auf den nächsten vollen Euro runden möchte, klicken Sie auf die „Licht ins Dunkel“ Taste. Es öffnet sich dann ein Pop Up welches drei Optionen bietet:

- a.) 1 € -> Runden auf den nächsten vollen Euro Rechnungswert  
(Beispiel bei € 2,90 wäre das € 3,00)
- b.) 5 € -> Runden auf den nächsten vollen 5 Euro Rechnungswert  
(Beispiel bei € 2,90 wäre das € 5,00)
- c.) 10€ -> Runden auf den nächsten vollen 10 Euro Rechnungswert  
(Beispiel bei € 2,90 wäre das € 10,00)

VARIO-KASSA ONLINE V: 1467Mb / H: 367Mb 06.11.2023

**1,00 GETRÄNKE 2,90** LOTTOBUCHUNG EIN

STK	BON1	PREIS
1,00	GETRÄNKE	2,90

HAUPT HAUPT 2 .DIV GELD EVITA Zahlung BANKOMAT

ZAHLSCHEIN  
BANKOMAT man.  
KREDITKARTE man.

ORF LICHT INS DUNKEL DEN MENSCHEN SEHEN AUFRUNDEN BITTE!

Feuro Spende

Rechnungssumme aufrunden auf nächsten:

1 €  
5 €  
10 €

LÖSCHEN Zwischen Summe  
X lt/Kg/m Retour BANKOMAT  
X Abbruch BAR  
STORNO

Man. Ku. Bon 0 00

EURO 2,90

ENDE LADE RG RABATT ART RABATT AUS GABE# #ADDON Artikel

Wählen Sie jetzt die gewünschte Rundung aus

VARIO-KASSA ONLINE V: 1467Mb / H: 367Mb 06.11.2023

**1x FEURO L I DUNKEL 0,10** LOTTOBUCHUNG EIN

STK	BON1	PREIS
1,00	GETRÄNKE	2,90
1,00	FEURO L I DUNKEL	0,10

HAUPT HAUPT 2 .DIV GELD EVITA Zahlung BANKOMAT

ZAHLSCHEIN  
BANKOMAT man.  
KREDITKARTE man.

ORF LICHT INS DUNKEL DEN MENSCHEN SEHEN AUFRUNDEN BITTE!

7 8 9 LÖSCHEN Zwischen Summe  
4 5 6 X lt/Kg/m Retour BANKOMAT  
PLU 1 2 3 X Abbruch BAR  
Man. Ku. Bon 0 00 STORNO

EURO 3,00

ENDE LADE RG RABATT ART RABATT AUS GABE# #ADDON Artikel KASSIER Journal Kunden Info KUNDE# Bon1 Bon2 Bon3 Nach Bon

Die Rundungsspende wird nun automatisch, über Evita verrechnet und in die Kassa importiert

UID Nummer: ATU19300003  
 Firmensitz: Wien

Firmenbuchnummer: 72089p  
 Firmenbuchgericht: Wien


Kassenlösungen von 

Version 2 – Eingabe eines Spendenwertes


Alternativ können Sie durch die Eingabe des Wertes bevor Sie die „Licht ins Dunkel“ Taste auswählen, den Betrag für die Spende manuell vergeben.

In diesem Beispiel möchte der Kunde 3,00 Spenden

Geben Sie den Wert über das Zahlenfeld ein und drücken Sie dann auf die Taste „Licht ins Dunkel“



Nach dem Klicken der Taste, wird der gewünschte Spendenwert, automatisch über Evita verbucht und in die Variokassa importiert



## Werbemonitor V 4.0.0.13

In der Werbemonitorsoftware ab Version 4.0.0.13, können jetzt die persönlichen Einstellungen für den „Maximaler Anzeige Wert“ sowie die „Dauer der Anzeige nach Zahlung“ und die „Dauer der Anzeige für den QR Code“, nach Ihren Wünschen definiert werden.

Diese Einstellungen müssen in der „Poswerb.settings“ pro Kassenplatz angepasst werden. Diese ist unter dem Pfad C:\CWLPROGRAMME\KASSAWERBUNG zu finden.

### Maximaler Anzeige Wert

Der Standardwert ist auf 500 Euro eingestellt. Übersteigt der Bon den eingestellten Wert (sowohl im Plus als auch im Minus bei Auszahlungen), werden keine Daten mehr aus Datenschutzgründen am Werbemonitor angezeigt. Dieser Wert kann Pro Kassenplatz, individuell eingestellt werden. Um dies zu ändern, kann in dem genannten File, der Wert in folgender Zeile angepasst werden:

```
<ShowPriceMaxLimit>500</ShowPriceMaxLimit>
```

Der Standardwert nach dem Update beträgt € 500

### Dauer der Anzeige nach einer Zahlung

Mit diesem Wert kann eingestellt werden, wie lange die Information der Rechnungssumme, nach einem Rechnungsabschluss am Werbemonitor angezeigt werden soll. Dieser Wert kann Pro Kassenplatz, individuell eingestellt werden. Um dies zu ändern, kann in dem genannten File, der Wert in folgender Zeile angepasst werden:

```
<ClearPriceTextBoxTimer>2000</ClearPriceTextBoxTimer>
```

Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben. Der Standardwert liegt hier bei 2 Sekunden.

### Dauer der Anzeige des QR-Codes

Mit diesem Wert kann eingestellt werden, wie lange der QR-Code bei aktivierten Elektronischen Bon, nach einem Rechnungsabschluss am Werbemonitor angezeigt werden soll. Dieser Wert kann Pro Kassenplatz, individuell eingestellt werden. Um dies zu ändern, kann in dem genannten File, der Wert in folgender Zeile angepasst werden:

```
<ClearPriceTextBoxTimer>10000</ClearPriceTextBoxTimer>
```

Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben. Der Standardwert liegt hier bei 10 Sekunden.

Der QR-Code wird jedoch unabhängig von der Einstellung für die Zeitliche Darstellung aus Datenschutzgründen sofort gelöscht, wenn nach dem Rechnung Abschluss eine neue Buchung gestartet, oder auf einen bestehenden geparkten Bon gewechselt wird.

### Elektronischer - Bon

Weiters wird ab dieser Software-Version, die Anzeige des QR-Codes für den Elektronischen Bon unterstützt. Dieser wird nach der Aktivierung, am Werbemonitor angezeigt.

Um den Elektronischen Bon zu aktivieren, muss Ihre MVG-Nummer und ein von uns, für Sie erstelltes Passwort sowie Benutzer Name, hinterlegt werden.

Jeder Rechnungsabschluss und Nach Bon wird ab diesen Zeitpunkt, nicht mehr automatisch gedruckt, sondern als QR-Code für den Download der Rechnung, am Werbemonitor bereitgestellt. Sollte der Endkunde eine gedruckte Rechnung wollen, kann diese über den Druck auf die Nach Bon Taste, sofort gedruckt werden.

Der Name des PDFs, die Anmelde Daten und die Übertragung werden verschlüsselt. Die PDFs sind auf einem CWL-Server für 2 Monate über den im QR-Code bereit gestellten Link abrufbar und werden dann automatisch vom Server gelöscht.

Für die Aktivierung des E-Bons wird eine Pauschale von einmalig € 99,00 verrechnet. Weiters muss vor der Aktivierung der dafür vorgesehene Datenverarbeitungsvertrag unterschrieben werden. Ohne diesen kann und darf der Elektronische-BON nicht aktiviert werden.

Das File „Poswerb.settings“ welches pro Kassenplatz angepasst werden muss ist unter diesem Pfad zu finden: C:\CWLPROGRAMME\KASSAWERBUNG

## CWLTouch – V 1.0.151.2590

Implementierung der Feuro „Licht ins Dunkel“ Spenden Aktion

## Copyright

Copyright ©2023 CWL – Computer. Alle Rechte vorbehalten.

Alle Angaben zum Handbuch wurden sorgfältig erarbeitet, erfolgen jedoch ohne Gewähr. CWL – Computer behält sich das Recht vor, Änderungen an Spezifikationen und sonstigen Informationen ohne vorherige Bekanntmachung vorzunehmen. Für den Inhalt dieser Bedienungsanleitung wird keine Haftung übernommen, insbesondere durch Schäden durch nicht vorhandene oder fehlerhafte Angaben.

Kein Teil dieses Handbuches oder des Programms darf in irgendeiner Weise ohne die schriftliche Genehmigung von CWL – Computer reproduziert, vervielfältigt und verbreitet werden.

**Bei Fragen oder Problemen kontaktieren Sie bitte den CWL-Support**



[www.cw.at](http://www.cw.at)

Telefon +43 (1) 235 08 40-0

E-Mail [support@cw.at](mailto:support@cw.at)